

Быстрый Старт

Это руководство поможет вам за считанные минуты отправить свой первый запрос к API CompactifAI.

Необходимые условия

Прежде чем начать, вам понадобится:

- Ключ API CompactifAI. Дополнительную информацию можно найти в нашем [руководстве по аутентификации](#).
- Мы предоставляем REST API, поэтому вы можете использовать любой язык, поддерживающий HTTP-запросы. Мы приводим примеры на cURL, Python и JavaScript, но вы можете использовать любой удобный для вас язык.

Шаг 1. Аутентификация

Для всех запросов к API CompactifAI требуется ключ API для аутентификации. Если у вас еще нет ключа API, ознакомьтесь с нашим [руководством по аутентификации](#).

Включите свой ключ API в заголовок всех запросов:

 Заголовок аутентификации
<code>Authorization: Bearer YOUR_API_KEY</code>

Шаг 2. Отправьте первый запрос к API

Давайте отправим простой запрос к API Chat Completions:

cURL

```
curl https://api.compactif.ai/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-d '{
  "model": "hypernova-60b",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
    {"role": "user", "content": "Hello, how are you?"}
  ]
}'
```

Шаг 3. Анализ ответа

API вернет такой ответ:

Ответ API

```
{
  "id": "cml-ukvlQyYK7bGYrRHQ0eXlWi7",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1749600000,
  "model": "hypernova-60b",
  "choices": [
    {
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "Hello! I'm doing well, thank you for asking. I'm an AI assistant created by CompactifAI. How can I help you today?"
      },
      "finish_reason": "stop",
      "index": 0
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 23,
    "completion_tokens": 28,
    "total_tokens": 51
  }
}
```

Следующие шаги

Теперь, когда вы сделали свой первый вызов API, вы можете:

- Ознакомиться с доступными [моделями](#)
- Узнать больше о [конечной точке Chat Completions](#)
- Изучить [конечную точку Completions](#)
- Ознакомьтесь с нашим [справочником по API](#) для получения подробной информации обо всех конечных точках